

Quadcept をお使いになる前に

第 4 版

2013.12.18 Japanese

目次

目次	1
Quadceptをお使いになる前に	2
当マニュアルについて	2
使用する記号について	2
項目について	3
操作手順について	3
推奨環境	5
ダウンロード方法	6
インストール方法	8
アップデート方法	12
Quadceptの起動	15
アンインストール方法	18
ライセンス認証方式	20

Quadceptをお使いになる前に

当マニュアルについて

Quadceptをご利用頂きありがとうございます。

Quadceptのチュートリアルマニュアルの使い方についてご紹介いたします。

チュートリアルには、全体の流れの説明や詳細な操作方法をご紹介しています。

関連する機能にはリンクで確認することができ、動画で確認できるようになっています。

チュートリアルマニュアルは次のルールに沿って書かれています。


使用する記号について

本チュートリアルマニュアルでは、次の表記規則と用語を使用しています。

チュートリアルマニュアルで使用する記号

表記	意味
⇒	画面遷移やQuadceptのモード変更が行われる場合、使用します。
→	順次作業を行う場合に使用します。
【ABC】	メニュー名を強調するために使用します。
「abc」	画面名やボタン名などインターフェースを強調するために使用します。
**モード	配置モードを強調するために使用します。

チュートリアルマニュアルで使用するアイコン

アイコン	意味
	便利な操作方法や、項目に関連する情報をヒントとして示します。

項目について

本チュートリアルマニュアルの項目についてご紹介いたします。

複数の項目をまとめて表示したり、操作手順などをあらかじめ説明する場合は下記のようなボックス内に表示されます。

項目1: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
項目2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
項目3: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

操作手順について

実際の作業手順については、以下の画面のように左側に作業手順の説明があり右側に画像の説明があります。作業手順の説明の番号と画像内の番号は対応しており実際のQuadceptの画面で確認をしながら作業が行えます。

操作画像例

ショートカットキーの割り当て削除方法


ショートカットキーの割り当てを削除する方法をご紹介します。

- (1) ショートカット割り当てを解除したいメニューを選択

- (2) 「ショートカットの削除」ボタンをクリック



ショートカット欄に割り当てたキーが削除されます。



推奨環境

Quadceptのご使用にあたり、PCの推奨環境を下記に示します。

推奨環境

OS	Windows® XP Windows® Vista Windows® 7 Windows® 8 Windows® Server 2008
CPU	Intel Core™2 Duo/Quad 2.33 GHz、 または、同等以上の 32 ビット (x86) プロセッサまたは 64 ビット (x64) プロセッサ
RAM	2 GB RAM (32 ビット) または 3 GB の RAM (64 ビット)
HDD(空き容量)	10 GB 以上
グラフィック	NVIDIA® Geforce® 8 シリーズ (VRAM 256MB)または、同等以上のグラフィックカード
ブラウザ	Windows Internet Explorer 8.0以上、mozilla Firefox、Safari、Google Chromeは最新版をご利用ください。



動作には.NET Framework 3.5SP1が必要です。

ダウンロード方法

Quadceptに興味を持ってくださいます、ありがとうございます！

Quadceptはインストールすると評価版としてご使用できます。
まずはお気軽に評価版で操作をお試してください！

～ 評価版の機能制限について ～

- ・ 評価版は 100 ピン制限です。（起動回数、使用期限に制限はありません）



ライセンスを登録すると、すぐに制限無しの製品版として使用できます。



ライセンスの購入はteamから行うことができます。
詳しくは[team](#)をご参照ください。

評価版をご希望の方も製品版をご希望の方も

下記の方法でユーザーサイトからインストーラをダウンロードし、インストールを行ってください。

※Vectorから既にダウンロードしている場合は、[インストール方法](#)をご覧ください。

ユーザーサイトのアクセス方法

アプリケーションダウンロードはユーザーサイトから行えます。
ユーザーアカウントの作成方法をご紹介します。




- (1) [こちら](#)をクリックし、ブラウザでログイン画面を表示。

- (2) 「新規アカウント作成」ボタンをクリック。
※既にアカウントを登録済みの方はログイン方法から行ってください



- (3) アカウントに必要な項目を入力し「登録する」をクリック。








<p>(4) 仮登録が完了した画面が表示され、登録したメールに『[Quadcept] 仮登録が完了しました』メールが届くので、記載されているURLをクリックしてアクセスし本登録を行ってください。 ※クリックできない場合は、改行されていない状態のURLをコピーして、ブラウザのアドレス欄に貼り付けてください。</p>	
<p>(5) 本登録が完了し、ログイン画面が表示されます。</p> <p>(6) 製品ダウンロードアイコンから製品のダウンロードを行います。</p>	
<p>(7) ダウンロード画面が開きますので、「保存」をクリック ※ご使用のブラウザによって画面が異なります。</p>	

起動方法は[インストール方法](#)をご覧ください。

インストール方法

インストール方法をご紹介します。

インストール方法	
Quadceptのインストール方法をご紹介します。	
<p>(1) ダウンロードした「Quadcept_Setup.zip」を解凍します。</p> <p>(2) 解凍した「Quadcept Setup」フォルダ内の「Quadcept.Setup.msi」を開く。またはダブルクリックします。</p>	
<p>(3) 「はい」をクリック</p> <p>※お使いの環境により表示されない場合があります。その場合は(4)にお進みください。</p>	
<p>(4) セットアップ画面が立ち上がります 利用許諾契約書が表示されますので、確認していただき同意であれば「同意してインストール」をクリック。</p> <p>※「.NET Framework 3.5」のインストールを促すメッセージが表示された方は、.NET Framework 3.5のインストールについてを参照ください。</p>	

<p>セットアップが行われます。</p>	
<p>(5) インストールの完了を知らせるメッセージが表示されます。 「OK」をクリック。</p>	

起動方法は[Quadceptの起動](#)をご覧ください。


.NET Framework 3.5のインストールについて

Quadceptのインストールや実行には.NET Framework 3.5 がインストールされている必要があります。インストール途中に.NET Framework 3.5を促すメッセージが表示された場合は、下記の手順を参考にして.NET Framework 3.5のインストールを行ってください。


<p>インストール途中に右のようなメッセージが表示された場合は、下記の手順に沿って.NET Framework 3.5のインストールを行ってください</p>	 A dialog box titled "Quadcept" with a yellow warning icon. The text inside says: "このセットアップを実行するためには、.NET Framework 3.5 SP1 または、.NET Framework 3.5 client profileがインストールされている必要があります。" (To run this setup, you need .NET Framework 3.5 SP1 or the .NET Framework 3.5 client profile installed.) There is an "OK" button at the bottom.
<p>(1) インストーラと同フォルダにある「DotNetFx35Client」フォルダを開く</p>	 A screenshot of a file explorer window. A red box highlights a folder named "DotNetFx35Client" with a red circle containing the number "1". Other items visible are "Quadcept.Setup.msi" and "ReadMe.txt".
<p>(2) 「DotNetFx35ClientSetup.exe」を開く。 またはダブルクリックします。</p>	 A screenshot of the "DotNetFx35ClientSetup.exe" icon. A red box highlights the icon with a red circle containing the number "2".
<p>(3) 「はい」をクリック</p> <p>※お使いの環境により表示されない場合があります。その場合は(4)にお進みください。</p>	 A screenshot of a User Account Control dialog box titled "ユーザー アカウント制御" (User Account Control). The question is "次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?" (Do you want to allow this program to make changes to your computer?). The program name is "DotNetFx35ClientSetup.exe" and the publisher is "Microsoft Corporation". There are "はい(Y)" (Yes) and "いいえ(N)" (No) buttons. A red box highlights the "はい(Y)" button with a red circle containing the number "3".
<p>(4) .NET Frameworkのセットアップ画面が立ち上がります 利用許諾契約書が表示されますので、確認していただき同意であれば「同意する」をクリック。</p> <p>※お使いの環境により表示されない場合があります。その場合は画面の説明に沿ってお進み下さい。</p>	 A screenshot of the "Microsoft .NET Framework Client Profile" dialog box. It shows the "Microsoft .NET Framework Client Profile" title and the "Microsoft Windows オペレーティング システム用 MICROSOFT .NET FRAMEWORK 3.5 Client Profile" section. The text describes the license terms. At the bottom, there are "同意する(A)" (I agree) and "同意しない(N)" (I do not agree) buttons. A red box highlights the "同意する(A)" button with a red circle containing the number "4".

.NET Frameworkのセットアップが完了した画面が表示されます。「完了」をクリック。

- (5) ※お使いの環境により表示されない場合があります。引き続き[Quadceptのインストール](#)を行ってください。



Windows7,Windows8を使用している場合は、「Windowsの機能の有効化または無効化」から「.NET Framework 3.5」を有効にすることもできます。



アップデート方法

最新バージョンがリリースされると、自動的にQuadcept起動時にアップデートを知らせるダイアログが表示されます。


アップデートを行う場合は[バージョンアップ方法](#)を参照ください。

起動時のダイアログで「次回からアップデートの確認を表示しない[Version]」を選択し、アップデートダイアログが表示されなくなった場合は手動でアップデートも可能です。[手動アップデートの方法](#)を参照ください。

バージョンアップ方法

最新バージョンがリリースされると、自動的にQuadcept起動時にアップデートを知らせるダイアログが表示されます。ここではそのダイアログからアップデートする方法をご紹介します。


Quadceptを起動すると最新バージョンをお知らせするダイアログが表示されます。



(1) 最新バージョンにする場合は、「はい」をクリック


※バージョンアップしない場合は「いいえ」をクリックしてください。

※「次回からアップデートの確認を表示しない[Version]」にチェックを入れて、「いいえ」をクリックすると[Version]に表示されているバージョンの間はアップデート確認の画面は表示されませんが、さらに新しいバージョンがリリースされた場合には、再度確認の画面が表示されます。手動でアップデートするには[手動アップデートの方法](#)を参照ください。



(2) 自動的にアップデートが行われます。「OK」をクリックください。

最新のバージョンを是非お試しください！



手動アップデートの方法

通常、最新バージョンがリリースされると、自動的にQuadcept起動時にアップデートを知らせるダイアログが表示されますが


「次回からアップデートの確認を表示しない[Version]」を選択し、アップデートダイアログが表示されなくなります。

上記の場合に手動でアップデートを行う方法をご紹介します。

(1) Quadceptを起動


【各種設定】
→【アップデート】
をクリック

(2) ⇒新しいバージョンがあるかチェックを行います。



(3) 新しいバージョンが存在する場合、バージョンアップを促すダイアログが開きますので、「はい」をクリック。

(4) 新しいバージョンに自動的にバージョンアップされます。



Quadceptの起動

起動方法についてご紹介します。

Quadceptの起動

Quadceptの起動方法をご紹介します。
オフライン評価版の起動方法は[こちら](#)をご覧ください。

(1)

インストール後デスクトップに[Quadcept]のショートカットがでますので、ダブルクリックします。
⇒Quadceptが起動してログイン画面が表示されます。



(2)

ユーザーID（または、メールアドレス）とパスワードを入力

(3)

「ログインして起動する」をクリック




スプラッシュウィンドウが表示されます。



Quadceptの世界へようこそ！

製品版としてご使用できます。
※ライセンスを取得しない場合は100ピン制限のかかった評価版でご使用できます。



Quadceptの起動（オフライン評価版）

オフラインの場合にQuadceptを評価版で起動する方法をご紹介します。
オンラインでの起動方法は[こちら](#)をご覧ください。

(1)

インストール後デスクトップに[Quadcept]のショートカットができますので、ダブルクリックします。
⇒Quadceptが起動してログイン画面が表示されます。



(2) 「評価版で起動」をクリック




スプラッシュウィンドウが表示されます。



Quadceptの世界へようこそ！

評価版としてご使用できます。








アンインストール方法


Quadceptのアンインストール方法についてご紹介します。

Quadceptアンインストール方法

Quadceptのアンインストール方法をご紹介します。

<p>(1) 「Windowsのスタートメニュー」をクリック</p> <p>(2) 「すべてのプログラム」をクリック</p>	
<p>(3) 「Quadcept」フォルダの「Uninstall」をクリック</p>	
<p>(4) 「はい」をクリック</p>	
<p>削除準備中の画面が表示されます。しばらくお待ちください。</p>	
<p>(5) 「はい」をクリック ※ユーザーデータを残したい場合は「いいえ」をクリックください。 ユーザーデータとは設計データや部品データなどです。</p>	

- (6) アンインストールが完了しました。
「OK」をクリック



ライセンス認証方式

ライセンス認証方式には「ネットワーク認証」「スタンドアローン認証」の2種類あります。
ライセンス認証方式を切り替えることにより、オフライン環境でもQuadceptを使用することができます。



詳しい操作方法は[ライセンス認証切り替え](#)を参照ください。